



ゲームを始める前に

- 「ライム☆スター」は、製品ディスクそのままではゲームをプレイできません。
- フロッピーディスクまたはハードディスクへのインストール作業が必要です。

ハードディスクへのインストール

- ①ハードディスクからMS-DOSを起動します。
- ②フロッピーディスクドライブ1に「DISK1」をセットします。
- ③カレントドライブをフロッピーディスクドライブに移動します。
フロッピードライブが「B」の場合は次のコマンドを入力して下さい。

A>B: 

- ④フロッピードライブ1にカレントドライブが移動したのを確認したら（コマンド画面が「A>」から「B>」に変わったのを確認）、次のコマンドを入力して下さい。

B>HDINST 

- ⑤以降は画面の指示に従ってインストール作業を行って下さい。

ゲームのスタート方法（ハードディスク）

- ゲームを起動するには、インストールしたディレクトリに移動して、以下のコマンドを入力して下さい。

A>RHYME 

（注意）日本語FEPや常駐プログラムが登録されていると、メモリ不足で起動出来ない場合があります。

フロッピーディスクへのインストール

- ① ブランクディスク（生フロッピー）を1枚用意します。
- ② MS-DOSを起動し、用意したブランクディスクを「システム転送を行う」でフォーマットします。
 - ドライブ1にMS-DOSのシステムディスクをセットして、リセットボタンを押します。
 - MS-DOSが起動したのを確認したら、ブランクディスクをドライブ2にセットして、次のコマンドを入力して下さい。

A>FORMAT B: /S /M 

 ここでフォーマットしたディスクは「ユーザーディスク」として使用します。

- ③ フォーマットしたユーザーディスクとMS-DOSのシステムディスクを取り出します。
- ④ ユーザーディスクをドライブ1にセットして、リセットボタンを押してMS-DOSを再起動させます。
- ⑤ MS-DOSが起動したのを確認したら、製品のフロッピー「DISK1」をドライブ2にセットして、次のコマンドを入力して下さい。

A>B: 

- ⑥ ドライブ2にカレントドライブが移動したのを確認したら（コマンド画面が「A>」から「B>」に変わったのを確認）、次のコマンドを入力して下さい。

B>FDINST 

- ⑦ 以降は画面の指示に従ってインストール作業を行って下さい。

ゲームのスタート方法（フロッピーディスク）

- ゲームを起動するには「ユーザーディスク」をドライブ1、「DISK2」をドライブ2にセットしてリセットボタンを押して下さい。